

**Floor Ad KW (+ publication sur les sites mobiles)**

DESKTOP		MOBILE
970 pixels de large x 90 pixels de haut	<b>Format</b>	600 pixels de large et 100 pixels de haut
100 ko	<b>Volume maximum du fichier</b>	40 ko
GIF <i>ou</i> JPEG <i>ou</i> third party**	<b>Type(s) de fichier</b>	GIF <i>ou</i> JPEG
Max. 3 fois l'animation dans un délai de 15 sec. max., puis arrêt.	<b>Animation</b>	Max. 3 fois l'animation dans un délai de 15 sec. max., puis arrêt.
URL à transmettre dans un fichier txt	<b>URL de destination</b>	URL à transmettre dans un fichier txt
#_____ (code hexadécimal)	<b>Couleur de fond</b>	
<p>** Lorsque vous livrez un 3<sup>rd</sup> party tag, il est important de suivre ces directions:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>si on livre également un z-index, il peut avoir la valeur maximale de 9000. (le z-index détermine où les différents éléments HTML se trouvent dans les calques de la page web. Un élément avec un z-index plus élevé superposera un élément avec un z-index plus bas).</li> <li>Le 3<sup>rd</sup> party garantit le positionnement et doit être muni d'un bouton de fermeture</li> </ol> <p>Toutes les exécutions interruptives d'annonces en Rich Media (Overlayer, expandable,...) doivent être pourvues d'un bouton de fermeture dans le coin supérieur droit. Ce bouton de fermeture doit figurer sur tous les frames de l'exécution. Le bouton de fermeture doit se trouver en haut à droite juste à côté du contenu ou du contenu visible (quand le fond de l'annonce est transparent). Ce bouton doit être facilement repérable à tout moment, en tenant compte des couleurs affichées sur le site web où l'annonce sera publiée. Le bouton de fermeture doit comprendre un 'X' et le mot 'close' en caractère 11.</p>	<b>Infos supplémentaires</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Un tracker d'impression pour mobile peut être livré.</li> <li>- Un tracker de clic pour mobile peut être livré.</li> </ul>